

@Securemail Plus Filter 送信サーバー設定変更方法 (Thunderbird 版) Ver.1.0

はじめに必ずお読みください

●注意事項

- ・本手順では@Securemail Plus Filterの送信サーバー設定変更方法を記載しております。
- ・設定に際し、設定情報及びメールアカウント情報が必要となります。 準備の上、設定いただきますようお願いいたします。
- ・本手順は Windows10 環境にインストールされた thunderbird 91.3.0 を用いて作成したものです。 ※Thunderbird のダウンロード・インストールはサポート外となります。



1. Thunderbird を起動し、右上の 📃 より「アカウント設定」をクリックします。

☑ 受信トレイ				×=	—		×
🖓 受信 🗸 🖋 作成 🖓 チャット	 アドレス帳 🛇 タグ × アクイックフィルター 	_					Ξ
フォルダー ・・・	Q 日 未読 ☆ スター付き 22 知り合い ○ タグ付き ◎ 添付あり ○ こ	+	新規作成			I	>
🗸 🖂 testuserbili@biàtktust.com	1:★ 0 ∞ → 件名 通信相手	U	添付ファイル				>
□ 受信トレイ □ ブン			編集	Ж	Ъ	Ê	>
□□ _の相 > ┣┓ ローカルフォルダー		Q	検索				>
前 ごみ箱			印刷			C	trl+P
🔁 送信トレイ		Ľ	名前を付けて	保存			>
		Ŵ	ごみ箱を空に	する			
		ġ.	アドオンとテー	7			
		1	アカウント設定	-			
		¤	設定				
			ファイル				>
			表示				>
			移動				>
			メッセージ				>
			ツール				>
		?	ヘルプ				>
		Ċ	終了				

2.「アカウント設定」より「送信(SMTP)サーバーをクリックし、画面右側の「追加」ボタンをクリックします。

日 受信トレイ	ト設定 ×			×	-		×
 	送信 (SMTP) 複数の差出人情報 (既定のサーバーを使)サーバーの設定 &を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サー を用する] を選択すると、このリストの既定のサーバー	-バ−をこ -を使用 (既定	のリスト します。)	から選 邦 追加(編集 削除 死定値に	できます (D) (E) :設定(T)	F ₀



	送信 (SMTP) サーバー X	
設定		
説明(<u>D</u>):		
サーバー名(<u>S</u>):		
ポート番号(<u>P</u>	€ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
セキュリティと認	8証	
接続の保護(<u>N</u>)	SSL/TLS 🗸	
認証方式(<u>l</u>):	通常のパスワード認証 🗸	
ユーザー名(<u>M</u>):		
	<mark>ок</mark> + + > > 2 ル	

3. 送信メールサーバーを以下の値に入力し、「OK」をクリックします。

説明	任意の値 ※設定名となります
	例:Filter 送信サーバーなど
サーバー名	設定情報記載の送信サーバー名
ポート番号	465
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	設定情報記載の送信アカウント

※送信パスワードは後程、初回メール送信時に入力となります。



4. 画面右側の変更する「メールアドレス」をクリックします。

一番下の「送信(SMTP)サーバー」より2の手順で作成した送信サーバーの設定に変更します。 設定後、アカウント設定の画面を閉じてください。

☑ 受信トレイ	1 アカウント設定	×				×	_		×
✓ ☑ サーバー設定 送信控えと特別なフォル 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 エンドツーエンド暗号化	ア: レダー アナ: この かを	カウント設定 ウント名(N): 定の差出人情 報 でカウントで使用 読ますために使用	王 - 報 1する既知 されます。	はよみまではないたいのでは、おけんまたの Mill Put Contract Later 定の差出人情報を設定してください。こ 。	れはメッセ	-ジの差	出人が言	隹である	
用封唯認 ~ 自ローカルフォルダー	名	前(<u>Y</u>):	[hat					
迷惑メール	X-	-ルアドレス(<u>E</u>):		Industrial States and					
ディスク領域	返	信先 (Reply-to))(<u>S</u>):	受信者からの返信を受け取るアドレス					
创送信 (SMTP) サーバー	組	織 (Organizatio	on)(O):						
	署:	名編集(<u>X</u>): ファイルから署名	を挿入す	□ HTML 形式で記述する (例: フ する (テキストまたは HTML、画像ファイ)	太字	、改行	は 参照((L)	
アカウント操作(<u>A</u>)	~	メッセージに vCa	ird を添	既定のサ−バ−を使用する		vCarc	」を編集	(D)	
☆ Thunderbirdの設立 書・アドオンとテーマ	È 📕	送信へッジーが 言 (SMTP) サーバ	_ينون چون£ (():	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	st@exan SMT	ipie.co P サーバ	m, ™@ex −を編集	(P)	
(••) ダウンロードされたメッセージはありません	6								



パスワード

設定変更したアドレスより新規にメールを作成し、送信をします。
 送信時に設定情報記載の送信パスワードを入力し、
 「パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する」にチェックをいれ、「ログイン」をクリックします。

C 受信トレイ 1 アカウント設定 × 曲 1 \times ≡ ♀ 検索 <Ctrl+K> フォルダー ••• Q 未読 ☆ スター付き 2 知り合い ♡ タグ付き ◎ 添付あり ♀ このフォルダーのメッセージを絞り込む <Ctrl+Shift+K> ~ 🖂 🛶 1000 눈★ 🛈 👓 🌢 件名 へ口 通信相手 送信日時 ⊡ 受信トレイ ① ごみ箱 ~ 🛅 ローカルフォルダー 前 ごみ箱 🔄 送信トレイ 送信 (SMTP) サーバー: のパスワードが必要です Х (?) のパスワードを入力してください: = 0 ✓ パスワードマネージャーにこのパスワードを保存する。 ログイン キャンセル

設定情報記載の送信パスワード

メールの送信が可能となったら設定完了となります。

◆サーバーエラーが表示される場合

入力された値に誤りがある可能性があります。エラー内容を確認の上、設定内容の見直しを行ってください。





◆パスワード画面が表示される場合

サーバーとの通信はできているが、アカウントまたはパスワードに誤りがある可能性があります。 設定内容の見直しを行ってください。



※パスワードに誤りがある場合は「新しいパスワードを入力」をクリックして、ご変更ください。 ※アカウント名に誤りがある場合は手順1から再度の設定をお願いします。