

@Securemail Plus Filter 送信アカウント設定方法(iPhone/iPad 編) Ver.1.0

はじめに必ずお読みください

●注意事項

- 本手順では@Securemail Plus Filter 送信アカウント設定方法(iPhone/iPad 編)を 記載しております。
- ・設定に際し、設定情報が必要となります。準備の上、設定いただきますようお願いいたします。
- ・既存アカウントの送信アカウントを変更する方法での解説をしております。
- ・本手順は iPhone (ios15.1) にインストールされた【メール】を用いて作成したものです。



■送信アカウントの設定

1. ホーム画面より、【設定】をタップします。



2. 設定画面が表示されます。【メール】をタップします。



3. メール画面が表示されます。【アカウント】をタップします。





4. アカウント画面が表示されます。くお使いのメールアドレス>をタップします。

くメール	アカウント	
アカウント		
iCloud iCloud Drive、連絡	先、カレンダーとその他8項目…	>
NO - A GARA		the second
nangi kang		de la constante Se constante de la constante de La constante de la constante de
na n		-3 ¹
example.co.jp メール		>
NARA MARA N Majaka		

5. アカウントの詳細画面が表示されます。【送信メールサーバ】をタップします。

キャンセル	example.co.jp	完了
アカウント		
受信メールサー	71	
ホスト名		
ユーザ名	Sandalan Shiki Arabi.	99 6 60
パスワード		
送信メールサー	J\$.	
SMTP		



6. SMTP サーバーの一覧が表示されます。「ほかの SMTP サーバ」の【サーバを追加】をタップします。

example.co.jp SMTP	
プライマリサーバ	
	オン >
ほかの SMTP サーバ	
The second second second	***
	<u></u>
サーバを追加	>
"メール"は、プライマリサーバを使用でき かの SMTP サーバを順番に試します。	ない場合はほ

7. 以下情報を入力します。入力後、【保存】をクリックします。



項目名	設定値
ホスト名	<送信サーバー名>
ユーザ名	く送信アカウント名>
パスワード	<送信パスワード>

検証が行われ、問題がなければ SMTP サーバー一覧に戻ります。
 <追加したサーバー>をタップします。

<pre>< example.co.jp SMTP</pre>	
プライマリサーバ	
	オン >
ほかの SMTP サーバ	
850).	11 Sta
smtp●●●●.securemail-plus	.com オン >
サーバを追加	>
"メール"は、プライマリサーバを使用 かのSMTPサーバを順受に試します	できない場合はほ

9. 以下の項目を確認し、変更します。変更後、【完了】をタップします。

キャンセル漆	完了
サーバ	
送信メールサー	- <i>J</i> (
ホスト名	and Armania and 154
ユーザ名	e sandigits the colo
パスワード	
SSL を使用	
認証	パスワード >
サーバポー	F 465

項目名	設定値
認証	パスワード
サーバポート	465



- 10. 検証が完了し、SMTP サーバー一覧に戻ります。
 - プライマリサーバーで指定されているサーバーをタップします。

<pre> example.co.jp SMTP </pre>	
プライマリサーバ	2 2
ほかの SMTP サーバ	
ര്ഡ് തിടക്കും കുറങ്ങൾ കുറങ്ങ	tel de concern
smtp acces socuremail plus com	
smp●●●.securemail-plus.com 37. サーバを追加	>
"メール"は、プライマリサーバを使用できない場合に かのSMTPサーバを順番に試します。	よほ

11. サーバーの詳細が表示されます。「サーバ」を無効にし、【完了】をタップします。

キャンセル 瀬	「「 「 「 「 「 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」
サーバ	
送信メールサー	ĴΫ́
ホスト名	and the second second second second
ユーザ名	e salasiya waxay
パスワード	
SSL を使用	
認証	パスワード >
サーバポーI	~ 465



12. 検証が完了、SMTP サーバー一覧が表示されます。

追加したサーバーのみが「オン」の状態であることを確認します。設定は完了となります。

example.co.jp SMTP	
プライマリサーバ	
	オフ >
ほかの SMTP サーバ	
	di com com
8 69	· 黎家
smtp••••.securemail-plu	us.com オン >
サーバを追加	>
"メール"は、プライマリサーバを使 かのSMTPサーバを順番に試します	用できない場合はほ

13. ご自身のメールアドレス宛にテストメールを送付し、メールが送付できることを確認ください。